



**CZ solution**

## **CZ Print Release Station 6.0 – Guia del Usuario**

Si Ud. tiene alguna pregunta , por favor envíe un correo a [support@czsolution.com](mailto:support@czsolution.com), llene la forma en <http://www.czsolution.com/print-management/spanish/contact.htm> .

CZ Print Release Station 6.0 centraliza retiene y libera los trabajos de impresión que son enviados por Bibliotecas / Escuelas / Colegios / Universidades para administrar, controlar y recuperar los costos de impresión, haciendo el cargo de las impresiones de los estudiantes, reduciendo los volúmenes de impresión y desperdicio de papel por impresiones innecesarias o abuso por parte de los usuarios.

### **Parte I Componentes, Requerimientos e Instrucciones de Instalación (Pagina 2 ~ 14)**

CZ Print Release Station 6.0 incluye los siguientes componentes:

**Master Print Release Station (Requerido)** Master Print Release Station retiene todos los trabajos de impresión hasta que son liberados. (Pagina 2 ~ 5)

**CZ Popup (Opción adicional Gatis )** CZ Popup esta diseñado para la notificación de los trabajos de impresión , y debe ser instalado en las estaciones de trabajo. CZ Popup notifica al usuario informacion sobre los trabajos de impresión incluyendo el nombre del documento, nombre de la impresora, numero de paginas y el costo total antes de que sean enviados los trabajos de impresión. Tambien permite a los usuarios cambiar el nombre de sus trabajos de impresión para su privacidad, y/o crear una contraseña para que el usuario libere sus trabajos de impresión en el CZ Print Release Station y/o crear un ID de usuario para sus trabajos de de impresión y que solo muestre los trabajos de impresión que le corresponde a cada usuario en el CZ Print Release Station (para algunos ambientes donde los estudiantes usan sus propias Laptops o para ambientes donde no hay un identificador de usuario unico). El CZ Popup puede correr en ambientes Windows, Mac, OSX/Clientes clasicos de Linux. (Pagina 5 ~ 10)

**CZ Print Job Report (Opción Adicional Gratis )** El CZ Print Job Report es una herramineta que le permite generar y ver 100 reportes incluyendo 64 reportes predefinidos y 36 reportes personalizados ademas de exportar esos reportes en Adobe-PDF, MS-Word , MS-Excel y formato de Texto enriquecido. Estos reportes estan diseñados para que Ud. Analise el costo de impresión. (Pagina 11)

**Print Release Station Esclavo (Opcional)** El Print Release Station Esclavo puede retener todos los trabajos de Impresión o algunos de ellos en el Master Print Release Station dependiendo de la configuración de la impresora Los usuarios pueden seleccionar cualquiera el Master Print Release Station ó el Print Release Station Esclavo para liberar sus trabajos de Impresión. (Pagina 12 ~ 14)

### **Part II Infraestructura y Escenarios (Pagina 15 – 20)**

**Solo Master** Solo Master Print Release Station es usado para retener todos los trabajos de impresión. Los usuarios deben usar este Master Print Release Station para liberar sus trabajos de impresión.

**Master – Master** Cada Master Print Release Station es dueño de su lista de trabajos de impresión y los usuarios deben usar el Master Print Release Station para liberar sus trabajos de impresión.

**Master – Escalvo** El Master Print Release Station retiene todos los trabajos de impresión. El Print Release Station Esclavo puede retener todos ó una parte de los trabajos de impresión dependiendo de la configuración de la impresora. Un Master Release Station puede tener multiples Print Release Station Esclavos. Los usuarios pueden usar cualquiera Master o Esclavo para liberar sus trabajos de impresión. Cuando un trabajo de impresión es liberado este es removido del Master Print Release Station y del Print Release Station Esclavo.

**Hibrido** La infraestructura hibrida es una combinacion de Master – Master y Master – Esclavo.

### **Part III Preferencias (Pagina 21 ~ 27)**

### **Part IV Configuración paso a paso y FAQ (Pagina 28)**

## Part I Componentes, Requerimientos e Instrucciones de Instalación

### Master Print Release Station (Requerido)


El Master Print Release Station retiene todos los trabajos de impresión hasta que son liberados.


Master Print Release Station System Requirements	
Operating System	Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/Windows 8/Windows 2012
CPU	300 MH or higher
Memory	512 MB or more
Hard Disk Free Space	10M

**Nota:** Ud. debe tener una cuenta con derechos de administrador para instalar el Master Print Release Station.


**Nota:** Si esta instalando el Master Print Release Station en una computadora con los controladores de la impresora lista la impresora debe ser instalada con el puerto como puerto LPT1, puerto estandar TCP/IP ó puerto LPR Siga el paso 1.

1. Adicione impresoras en la computadora donde el Master Print Release Station debe estar instalada. Las impresoras deben estar instaladas como locales usando el puerto local tal como : puerto LPT1, puerto estandar TCP/IP ó LPR puerto.








or



2. Compartir las impresoras.



3. Da Doble click en "Setup.exe" dentro de la carpeta del Master Print Release Station.





4. Siga las instrucciones en la pantalla.

5. Después de completar la instalación de doble click en el icono "CZ Print Release Station 6.0" en el escritorio de windows o selecciones Inicio → Programas → CZSolution → CZ Print Release Station" para correr el programa.


6. Una ventana de preferencias aparecera. Si no es así. De click en la opción del menú “Trabajos de Impresión”→Preferencias” para abrir la Ventana de Preferencias.


7. De click en “Actualizar Lista” seleccione las impresoras que desea adicionar en la lista de Impresoras compartidas disponibles y de un click en el boton adicionarla en la lista de Impresora Monitoreadas.





8. De click en el botón “Salvar” y salve la configuración, luego de click en Salir para cerrar la ventana de preferencias.

9. Configure todas las estaciones de trabajo con la impresoras compartidas adicionadas en el Master Print Release Station (<http://www.czsolution.com/print-management/printer-control.htm>)





11. Prueba de Desempeño. Ud. puede enviar un trabajo de impresión desde una estación de trabajo y liberarlo desde el Master Print Release Station.



## CZ Popup para Windows, Mac OS X/Classic y Linux x86 (Opción adicional gratis )


### CZ Popup 1.0 para Windows

CZ Popup esta diseñado para notificar los trabajos de impresión, y debe instalarse en las estaciones de trabajo, el CZ Popup notifica a los usuarios la información de los trabajos de impresión incluyendo el nombre del documento, nombre de la impresora, numero de paginas y el costo total después de ser mandados los trabajos de impresión. Esto permite a los usuarios cambiar el nombre a sus trabajos de impresión (descripción) para su privacidad y crear una contraseña que puede usar para liberar sus trabajos de impresión en el CZ Print Release Station, y (o) crear un ID de usuario que puede usar para liberar sus trabajos de impresión en el print release station y muestra solo los trabajos de impresión de ese usuario en el print release station (para algunos ambientes que los estudiantes usan sus Laptops para imprimir o bien en ambientes donde solo hay un solousuario ). El CZ Popup puede correr en Windosws, Mac OSX / Classico o Clientes con linux en sus computadoras.

CZ Popup 1.0 Requerimientos del sistema	
Operating System	Windows 95/98/NT/2000/XP/2003/Citrix Terminal/2008/Windows 7/Windows 8/Windows 2012
CPU	300 MH or higher
Memory	128 MB or more
Hard Disk Free Space	2M


**Nota :** Antes de correr el CZ Popup, asegurece que el CZ Print Release Station este corriendo y la opción de “Mostrar notiicación del Popup en la estación de trabajo que incluye la información” este seleccionado en la opción del menu Trabajos de Impresión→Preferencias→Modo de usuario “Ud. Debe tener dereechos de adminisitrador para instalar el CZ Popup en la estación de trabajo.

**Nota:** Si el Firewall esta habilitado en la computadora donde esta instalado el CZ Print release station , por favor adiciones una excepción para printcprm.exe que esta instalado en la carpeta CZ Print Release Station (e.g. C:\Program Files\CZ Solution\CZ Print Release Station).



## Instalacion Local

1. Copie el CZ Popup.msi en un folder compartido en la RED.




2. Conectese a la carpeta compartida de la estación de trabajo y de doble click al CZ Popup.msi.

3. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.


4. Después de completar la instalación seleccione Inicio-->Programas-->CZ Solutions-->CZ Popup” para correr el programa un acceso directo del CZ Popup esta creado también en la carpeta de inicio de todos los usuarios .

5. Meta el nombre de la computadora o Dirección IP del Master Print Release Station. Esta información es requerida cuando UD. Corre el CZ Popup en la estación de trabajo la primera ves. Esta información se salva en el archivo release\_ip.ini localizado en la carpeta de instalación del CZ Popup y el valor de la cadena CZPRS en el registro de windows **My Computer\HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\CZ Popup**. ( Si Ud. modifica el archivo CZ Popup.msi para incluir la información requerida en el paso 5 puede pasar a checar lo siguiente **Instalación silenciosa paso 1**).



Nota: Si el CZ Popup esta instalado en una terminal de Citirx Ud. Debe borrar el archivo de la terminal de la carpeta CZ Popup (ejemplo C:\Program Files\CZ Solution\CZ Popup\)

**Nota:** Si el Firewall esta habilitado en la computadora donde esta instalado el CZ Popup , por favor adicione una excepción para pagent.exe que esta instalado en la carpeta CZ Popup (e.g. C:\Program Files\CZ Solution\CZ Popup\).



## Instalación Silenciosa

1. Modifique el paquete CZ Popup\_Silent\_Install.msi para incluir el nombre o dirección IP del Master Print Release Station , así que Ud. No tiene que meter el nombre manualmente cuando Ud. Corra por primer vez el agente en cada estación de trabajo.

Nosotros recomendamos usar la utilería ORCA (que viene en el SDK del Windows Instalador) para hacer esto.

1.1 Descargue orca.msi de <http://www.czsolution.com/download/orca.msi> .

1.2 De doble click para instalar Orca.

1.3 Ejecute Orca,

De click en el menu File → Abrir para abrir CZ Popup\_Silent\_Install.msi,

De click menu Edit → Encuentre y de entrar a CZPRS\_IP, de click en el valor de CZPRS\_IP, teclee el nombre o dirección IP del Master Print Release station.

1.4 De Click the menu File→Salvar ,y salga de Orca.

Tables	Registry	R...	Key	Name	Value
ActionText	_702B220F044643C8896852B...	2	SOFTWARE	+	
AdminExecute...	_8960F9390B11406BA286ED6...	2	SOFTWARE\CZ Po...	*	
AdminUISeque...	_EA3BADAB0E7E495D8A6EBF...	2	SOFTWARE\CZ Po...	CZPRS_IP	192.168.145.23

2. Use las políticas de grupo de Windows (<http://www.czsolution.com/print-management/popupsilentinstall.htm>) o la tercera parte de instalación remota del software de forma remota en las estaciones de trabajo.

## Desinstalar el CZ Popup1.0

Abrir Instalar/quitar programas, y seleccionar CZ popup, y dar click en el boton quitar.

## EL CZ Popup 1.0 para Mac OS X/Classic y Linux x86

**Mac OS X/Classic:** CZPopup\_Mac.app.tar


**Nota:** Si Ud. No puede abrir con el doble click , trate dando enter sobre el archivo para correr el CZPopup\_Mac.app. EL CZPopup\_Mac.app y el release\_ip.ini deben de estar en la misma carpeta. EL nombre del Host de Mac debe estar dentro con el formato de nombre de computadora.local ( por ejemplo: m123.local donde m123 es el nombre de la pc en Mac). Si el Popuo no trabaja EL HOSTNAME puede ser definido en /etc/hostconfig. Reinicie ,dara como resultado en el hostanme de l comando que esta trabajando.

La estación MAC debe imprimir a traves de la imprсора compartida de Windows en el servidor de impresión para que el Popup trabaje:

### Impresión LPR

1. Inicie el servicio de impresión para unix en tu servidor de impresión de Windows.Si no pude encontrar dicho servicio , por favor desde Instalar/quitar programas Adicione/quite componentes , otros archivos de red y servicios de impresión, Servicios de impresión para unís.
2. En la Mac, adicione la imprсора LPR.
3. Met el nombre del servidor de imprsión de Windows en la direccion IP y el nombre de la cola de impresión compartida.

O puede hacer clic en botón "+" en Impresoras y fax, haga clic en "Windows" para navegar por la impresora compartida en el Master Print Release Station.



## Impresión SMB

Edit / etc » cups » printers.conf file

```
<DefaultPrinter printer>
```

```
.....  
Location yourdomain  
DeviceURI smb://yourdomain_username:password@yourdomain/printserver/printer_share_name  
State Idle  
Accepting Yes  
.....  
.....  
</Printer>
```

Ud. puede hacer que el CZ Popup corra automáticamente cuando la maquina de Mac arranque :

Opcion 1:

Step 1: Encuentre el CZPopup\_Mac.app icono de aplicación y de click en el.

Step 2: De Click sobre el archivo menu y seleccione hacer alias


Step 3: Arrastre el alisa al escritorio donde ud quiera.

Step 4: De doble click para abrir la carpeta de sistema y localizar los elementos de la carpeta.

Step 5: Arrastre el alias dentro de la carpeta de inicio .L proxima ves que inicie su mac la aplicación se cargara.

Opcion 2:

Vaya a dentro de preferencias del sistema- cuentas –opciones de login , Ud. Puede ajustar que programas cargar y cuales no cuadro se firme.



**Linux x86:** CZPopup\_Linux

En el modo de terminal, ejecute `./ CZPopup_Linux`

## CZ Print Reporteador de trabajos ( Opción gratis)


CZ Print Reporteador de trabajos es una herramienta que le permite generar y ver 100 reportes incluidos los 64 que tiene por default y 36 reportes personalizados y exportarlos para Adobe-PDF, MS-Word, MS-Excel y formato de texto enriquecido. Estos reportes fueron diseñados para realiar el análisis de los cotos de impresión.

CZ Print Job Report 3.0 System Requirements	
Operating System	Windows 98/2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/Windows 8/Windows 2012
CPU	300 MH or higher
Memory	128 MB or more
Hard Disk Free Space	40M

SI el CZ Print Reporteador de trabajos y el Mster Print Release Station son instalados en la misma computadora, la base de datos "printsaver.mdb" se localiza en la carpeta de instalación del Master Print Release Station (ejemlo: C:\Program Files\CZ Solution\CZ Print Release Station) . Si el CZ Print Reporteador de Trabajos y el Master Print Release Station son instalados en diferentes computadoras , Ud. puede compartir la carpeta donde esta la base de datos del Master Print Release Station y hacer que el CZ Print Reporteador de trabajos se conecte a la base de datos compartida remotamente para generar los reportes (ejemplo \\CZ Print Release Station Computer Name\Shared Database Folder\printSaver.mdb)

**Nota: Ud debe usar una cuenta con perfil de administrador para instalar el CZ Print reporteador de trabajos.**

1. Haga doble clic en "CZPrintJobReport.exe" o "CZPrintJobReport1.exe" para instalar "CZ Print Job Report". CZPrintJobReport.exe está basada en NET Framework 2.0 o posterior. CZPrintJobReport1.exe está basada en NET Framework 1.1. Puede utilizar cualquiera de ellas para instalar "CZ Print Job Report"..



2. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

3. Después de la instalación de doble clic al acceso directo del 'CZ Print reporteador de trabajos en su escritorio o Seleccione Inicio-Programas- CZ Solutions—CZ Print reporteador de Trabajo para correr el programa.

4. Seleccione incluir una base de datos de ejemplo para realizar pruebas de como trabaja . La base de datos de ejemplo se llama printsaver\_sample.mdb esta localizada en la carpeta del CZ Print Job Report ( Ejemplo C:\Program Files\CZ Solution\CZ Print Job Report). La base de datos real es 'printSaver.mdb esta localizada en la carpeta de instalación del Master Print Release Station (ejemplo c:\Program Files\CZ Solution\CZ Print Release Station).

Nota: Si Ud. instala el CZ Print Reporteador de Trabajos en Windows , por favor copie el archivo Dbghelp.dll de <http://www.czsolution.com/download/Dbghelp.dll> y póngalo en la carpeta de System32 de la carpeta de Windows 98 en la computadora.

### Desinstale el CZ Print reporteador de trabajos 3.0

1. Abrir Instalar/Quitar programas.
2. Seleccione CZ Print Job Report.
3. De clic en el boton quitar.


## Print Release Station Esclavo (opcional)

EL Print Release Station Esclavo puede retener todos o algunos trabajos de impresión en el Master Print Release Station dependiendo de la configuración de la impresora. Los usuarios pueden usar cualquier a elPrint Release Station Esclavo o master para liberar sus trabajos de ipresión.


Slave Print Release Station System Requirements	
Operating System	Windows 2000/XP/2003/Vista/2008/Windows 7/Windows 8/Windows 2012
CPU	300 MH or higher
Memory	512 MB or more
Hard Disk Free Space	10M

**Nota:** Antes de correr el Print Release Station Esclavo, asegurece que el Release station master esta corriendo y al opcion de Print Release Station esclavo este habilitado en el menu de la opcion , Trabajos de Impresión-Preferencia. Ud. debe usar la cuenta con derechos de administrador para instalar el Print Release Station, pero ud. puede no utilizar la cuenta con derechos de administrador para correr el Print Release Station Esclavo.

1. Adicionar las impresoras compartidas en el Master Release Station patra el Print Release Station Esclavo en la computadora. (<http://www.czsolution.com/print-management/printer-control.htm>)



2. De doble click en « CZ Print Release Station\_Slave.msi » en la carpeta de Slave print release Station. Siga las intrucciones en pantalla.




3. De doble click en el acceso directo de CZ Print Release Station 6.0 en su escritorio en Inicio—Programas—CZ Solutions –CZ Print Release Station para correr el programa.

4. Aparecen las preferencias de windows . Si no, de click en ella opcion de menu –Trabajos de impresión→Preferencias→ para abrir las preferencias e windows.


5. Meta el nombre de la computadora o la direccion IP del Master Print Release Station y de click en el boton conectar.

6. De click en el boton Conseguir Configuraciones par traer las configuraciones del Master Print Release Station .



7. De click en el boton Salvar para guardar las configuraciones y de click en Salir para cerrar la ventana de preferencias.

8. Desempeño de una prueba. Ud. Puede imprimir una pagina de prueba de una estación de trabajo si esta mantiene los trabajos de impresión en espera en el fondo del master Print Release Station. Si es si de click el en el boton de liberar en el Print Release Station Esclavo para liberar el trabajo de impresión. Si no, por favor de verifique d nuevo los pasos anteriores.



**CZ Print Release Station 5.0.0.2 - Slave (User Mode)**

Actualizar Imprimir

Trabajos de Impresión

- Trabajos en Espera
  - guest

Usuario	Computa...	Descripción	Pági...	Costo	Enviado	Impres...	Color	Duplex	Tamaño del Papel	Tamaño
guest	fish	Untitled - Notepad	1	0,15	01/07/2012 15:15:20	HPColorL	Yes	No	A4 210 x 297 mm	0.96 KB


Trabajos en Espera

Total de Páginas: 1


Costo Total: 0,15

## Parte II Infraestructuras y Escenarios


**Solo Master** Solo un "Print Release Station" es usado para retener todos los trabajos de impresión. Los usuarios usar el "Print Release Station" para liberar sus trabajos de impresión.




**Master - Master** Cada Master "Print Release Station" son dueños de su propia lista de trabajos de impresión, y los usuarios deben de usar específicamente un "Print Release Station" para liberar sus trabajos de impresión.



**Master - Esclavo** El Master "Print Release Station" retiene todos los trabajos de impresión. EL "Print Release Station" esclavo puede retener todos o algunos de los trabajos de impresión dependiendo de la configuración de las impresoras. Un Master "Print Release Station" puede tener multiples "Print Release Stations" esclavos. Los usuarios pueden usar cualquiera el Master "Print Release Station" o el "Print Release Station" esclavo para liberar sus trabajos de impresión. Cuando el trabajo de impresión es liberado, este es removido del Master "Print Release Station" y del "Print Release Station" esclavo.




**Hibrida** La infraestructura Hibrida es una combinación de Master – Master y Master – Esclavo.



**Escenario 1:** Escuelas / Colegios / Universidades laboratorios de computo (Corriendo "CZ Print Release Station" en modo de usuario con el Login y la notificación (Popup) emergente )

Nota: Esta opción “Requiere que los usuarios poner un identificación en el Login o nombre de la computadora” y “Mostrando la notificación (popup) emergente” debe checar en el elemento del Menú “PreferenceS --> User Mode”.


- 1, Un estudiante envía sus trabajos de impresión desde una estación de trabajo.
- 2, Una ventana popup (emergente) aparece en la estación de trabajo del estudiante Windows, Mac OSX / Clasico, o una computadora con el cliente de Linux) mostrando el nombre del documento nombre de la impresora numero de paginas totales y costo.nbsp;



Nota: A los estudiantes se les permite:

- (i) cambiar el nombre de su trabajo de impresión para privacidad, y/o
- (ii) Crear una contraseña la cual pueda ser utilizada para liberar sus trabajos de impresión en el "print release station", y/o
- (iii) crear un identificador de usuario para que sus trabajos que solo puedan ser mostrados los trabajos de impresión en el "print release station" (para los ambientes donde a los estudiantes se les permite usar sus propias laptops para imprimir o ambientes donde el identificador de usuario no es el mismo).

Las opciones "Requiere que el usuario cambie el nombre del documento", "Requiere que el usuario ponga una contraseña en el trabajo de impresión" y "Requiere que el usuario ponga un identificador de usuarios" pueden ser seleccionadas en "Preferences --> User Mode" del CZ Print Release Station.



3, "CZ Print Release Station" retiene los trabajos de impresión con su información a detalle.


Nota: Si usted usa la infraestructura Master – Esclavo el trabajo de impresión puede ser listado en ambos, en el Master Print Release Station y en el Esclavo Print Release Station y los estudiantes pueden seleccionar cualquier para liberar sus trabajos de impresión.

4, Los estudiantes van al "Print Release Station " y teclean el identificador de login o nombre de la estación de trabajo para enseñar solo sus trabajos de impresión.

Nota: Si “muestra los trabajos de impresión por identificador de usuario” is esta seleccionado en “Preferences --> Print Jobs” del CZ Print Release Station, entonces el el ID del usuario es requerido en la ventana del login. Si “muestra los trabajos de impresión en espera por el nombre de la computadora” es seleccionado , entonces el nombre de la computadora es requerido en la ventana de login.

5, Los estudiantes liberan o borran cualquier trabajo de impresión. Las actividades de impresión son grabadas en las base de datos del "CZ Print Release Station".

Nota: Los estudiantes necesitan meter una contraseña para liberar o borrar sus trabajos de impresión si la contraseña es requerida en la ventana Popup (emergente) en el paso 2.



6, El estudiante debe de dar click en el boton logout para salir, o el sistema se saldra automaticamente despues de 30 segundos de no tener ninguna actividad.

**Escenario 2:** Escuelas / Colegios / Universidades laboratorios de computo (Corriendo CZ Print Release Station Modo de Usuario sin Login y ventana Popup (emergente)de notificación.)

- 1, Un estudainte manda su trabajo de impresión desde una estación de trabajo.
- 2, El CZ Print Release Station retiene los trabajos de impresión con los detalles de la información del trabajo de impresión.
- 3, El estudiante va al el "Print Release Station" para liberara el trabajo de impresión. la actividad de la impresión es grabada en la base de datos del "CZ Print Release Station".

Nota: Los trabajos en espera son mostrados por usuario, si la opción “Show waiting jobs by User ID” esta seleccionada en “Preferences --> Print Jobs” del CZ Print Release Station.

Nota: Los trabajos de impresión en espera son mostrados por computadora si la opción “Show waiting jobs by Computer Name” esta seleccionada en “Preferences --> Print Jobs” del CZ Print Release Station.

**Escenario 3:** Bibliotecas(Corriendo CZ Print Release Station en modo usuario con Notificación (emergente) Popup habilitada )

La opción “Mostrar notificación (emergente)popup ” debe estar seleccionada en el elemnto Menú “Preferences --> User Mode.”

- 1, Un usuario manda un trabajo de impresión desde una estación de trabajo(Windows, Mac OSX / Classic, computadora con cliente Linux ).

2, Una ventana de notificación te muestra el nombre del documento, nombre de la impresora, total de paginas y costo.

Confirmación de Trabajo de Impresión

**El trabajo de impresión está esperando en el Print Release Station.  
Haga clic en Aceptar para confirmar la impresión, o en Cancelar para  
eliminar el trabajo de impresión.**

Documento: Untitled - Notepad

Usuario: Guest Impresora: \\EAGLEPC\HPColorL

Páginas: 1 Costo: 0,15

PIN: Confirmar:

Aceptar Cancelar

Nota: Los dueños de las impresiones tiene permitido lo siguiente :

(i) cambiar el nombre de su trabajo de impresión para privacidad, y/o

(ii) crear una contraseña que puede ser utilizada para liberar sus trabajos de impresión en el "print release station" y/o

(iii) crear un Id. de usuario para sus trabajos de impresión que puede usar para ver solo sus trabajos de impresión en el "print release station" (para algunos ambientes donde los usuarios se les permite usar sus propias laptops para mandar imprimir o ambiente donde el Id del usuario no es unico).

Las opciones donde "el usuario requiere cambiar el nombre del documento", "EL usuario requiere poner una contraseña a su trabajo de impresión" y el usuario requiere poner un ID de usuario" puede seleccionarse en "Preferences --> User Mode" del CZ Print Release Station.

Confirmación de Trabajo de Impresión

**El trabajo de impresión está esperando en el Print Release Station.  
Haga clic en Aceptar para confirmar la impresión, o en Cancelar para  
eliminar el trabajo de impresión.**

Documento: Untitled - Notepad  
El nombre del documnto debe ser cambiado para tu privacidad!

Usuario: Impresora: \\EAGLEPC\HPColorL  
Debes crear un lde de usuario para este trabajo!

Páginas: 1 Costo: 0,15

PIN: Confirmar:  
Debes crear una contraseña que tu usuaras para liberar este impresión!

Aceptar Cancelar

3, El CZ Print Release Station retiene los trabajos de impresión con información a detalle de los trabajos de Impresión.

4, El dueño de la impresión va a el "Print Release Station" para liberar sus trabajos de impresión.

Nota: si la opción de Auto-Pago esta habilitada en "Preferences --> User Mode," el dueño de la impresión puede realizar el pago con (monedas / billetes / tarjeta ) antes de que la impresión pueda ser liberada. El dueño de la impresión tambien necesita meter su contraseña si requiere la protección con contraseña en la notificación (emergente)Popup Notificaciones requerida en el paso 2)

**Escenario 4:** Bibliotecas (corriendo el CZ Print Release Station en Modo Administrador)


1, El Usuario manda la impresión desde una estación de trabajo.

2, EL CZ Print Release Station retiene el trabajo de impresión con información a detalle del trabajo de impresión.

3, El modo administrador recibe los pagos y libera los trabajos de impresión enviados por el usuario. La actividad de la impresión es grabada en la base de datos del CZ Print Release Station.

## Part III Preferences

### Preferencias --> Impresoras



### Costo por pagina predeterminado

EL Costo por pagina incluye el costo base ,descuento por impresión Duplex (impresión por ambos lados del papel ) y costos extras por impresión a color.


Ejemplo:

Costo base: \$0.10 Descuento por pagina Duplex: 20% Costo por pagina a Color: 50%

El costo total por 10 paginas con impresión duplex y color  $10 * (0.10 - 0.10 * 20\% + 0.10 * 50\%) = \$1.30$

El costo total por 10 paginas con impresión a color:  $10 * (0.10 + 0.10 * 50\%) = \$1.50$

### Cargo por tamaño de papel



Ejemplo:

Costo base: \$0.10 Descuento por pagina Duplex: 20% Costo por pagina a color: 50%


El costo total por 10 paginas con duplez e impresión a color en A3 297 x 420 mm:

$$10 * (0.10 - 0.10 * 20\% + 0.10 * 50\% + 0.10 * 20\%) = \$1.50$$

El costo total por 10 paginas con impresión a color en hojas tamaño C:

$$10 * (0.10 + 0.10 * 50\% + 0.10 * 30\%) = \$1.80$$

Tamaño Indefinido de Papel



Si se muestra "Undefined #" (indefinido) en la pantalla del monitor del CZ Print Release Station --> Waiting Jobs(trabajos en espera), entonces Ud. debe acceder la opción Menú "print jobs --> preference-->paper size charging-->undefined paper sizes" para definir el "undefined #"

#### Lista de Impresoras Disponibles

La lista de impresoras disponibles incluye todas las impresoras que están configuradas y usando los puertos locales, puerto TCP/IP estándar o puerto LPR en el CZ Print Release Station. Estas impresoras deben estar compartidas y pausadas. Ud. puede seleccionar múltiples impresoras para retener presionando la tecla "Ctrl" en el teclado.

#### Refrescar la lista de Impresoras.

Refrescar la lista de impresoras disponibles. Después que tu adicionas o quitas una impresora de tu computador, Ud. puede dar un click en este botón para refrescar la lista.


#### Lista de Impresoras Monitoreadas

La Lista de Impresoras Monitoreadas incluye las impresoras que deseas que liberen los trabajos de impresión. Ud. puede seleccionar múltiples impresoras para retener presionando la tecla "Ctrl" en el teclado para remover esas impresoras de la lista de impresoras monitoreadas.

#### Actualizar el Costo Base por Pagina, Duplex, y cargo por Color

Una o múltiples impresoras en la Lista de Impresoras Monitoreadas pueden ser actualizadas al mismo tiempo.

- **Preferencias --> Trabajos de Impresión**



#### Mostrando los Trabajos en Espera


Si la opción "Require users to enter Login ID or Computer Name" esta seleccionada en la opción del Menú "Preference -> Preference -> User Mode y si "Show waiting jobs by User Name" esta seleccionada, entonces el nombre del usuario es requerido en la ventana de login. Si "Show waiting jobs by Computer Name" esta seleccionado, entonces el nombre de la computadora es requerido en la ventana del login.

#### Habilitar el Print Release Station Esclavo

Si Ud. quiere adicionar un Print Release Station esclavo, esta opción debe estar seleccionada.


El Master Print Release Station retiene todos los trabajos de impresión. El Print Release Station esclavo puede retener todos los trabajos de impresión o parte de los trabajos de impresión dependiendo de la configuración en la impresora. Un Master Print Release Station puede tener multiples Print Release Station esclavos. El usuario puede usar cualquiera, el Master Print Release Station o el Print Release Station esclavo para liberar sus trabajos de impresión. Cuando un trabajo de impresión es liberado, este es removido del Master Print Release Station y del Print Release Station Esclavo.

- **Preferencias --> Prepaid Accounts**



Los trabajos de impresión pueden ser liberados por cuenta de prepago (<http://www.czsolution.com/print-management/print-accounting.htm>).

- **Preferencias --> modo de Usuario**



#### Modo Contraseña de Administrador

la contraseña es necesaria para cambiar del modo usuario del CZ Print Release Station al modo Administrador.

#### Lock Desktop

EL teclado esta bloqueado excepto la tecla alt-a . Ud. puede usar solo el ratón para liberar o borrar el trabajo de impresión.

#### Correr Automatico el Modo Usuario

Iniciar el modo usuario automaticamente cuando Ud. corre el CZ Print Release Station o cuando Ud. inicia la computadora.

#### Requiereel >Login del Usuario

Requiere el Login del Usuario para mostrar solamente los trabajos de impresión. Si la opción "Show waiting jobs by User ID" esta seleccionada en la opción del Menú "Preference -> Preference -> Print Jobs" entonces el ID del Usuario es requerido en la ventana del Login. Si "Show waiting jobs by Computer Name" esta seleccionando , entonces el nombre de la computadora es requerido en la ventana del Login.

#### Tiempo Ocioso

Salida automatica de la sesión abierta en el modo usuario despues de un tiempo especifico de inactividad.

#### El Usuario Requiere Meter unCodigo Unico

Esta característica es aplicada solo para ambiente de Redes en la cual todos los usuarios utilizan el mismo usuario en las estaciones de trabajo.

El Codigo Unico es usado para determinar a el dueño de los trabajos impresión.

#### [Muestra de Notificación Emergente](#)

Si este esta habilitado, entonces la impresora y el nombre compartido de la impresora debe ser el mismo para todo el Monitoreo de las Impresoras. EL cliente del CZ Popup tambien necesita ser instalado en la estación de trabajo.


#### [Requiere cambiar el nombre del trabajo de impresión](#)

Los usuarios deben cambiar los nombres de los trabajos de impresión que serán mostrados en el print release station.

#### [Requiere Personalizar la contraseña](#)

Los usuarios deben de configurar la contraseña para sus trabajos de impresión. Cuando ellos vayan a liberar o a cancelar en el print release station sus trabajos de impresión. una ventana popup (emergente) aparecera para colicitar la contraseña.

- **Preferencias en el Print Release Station Esclavo**



#### [Meter el Nombre de la Computadora / o la IP del Master Print Release Station](#)

Antes de correr el Print Release Station Esclavo, asegurese de que el Master Print Release Station esta corriendo con la opción “Enable slave print release station” seleccionada en el Menú “Print Jobs-->Preferences-->User Mode.”

#### [Configuraciones](#)

Despues que el Print Release Station Esclavo es conectado al Master Print Release Station, de click en el boton "Get Settings" para conseguir la información de la impresora y otra información.

#### [Quitar Impresoras](#)

Quitar impresoras que Ud. no quiere que retengan los trabajos de impresión en el Print Release Station Esclavo.

## **Part IV Configuración paso a paso y FAQ**

### **Configuración paso a paso**

[http://www.czsolution.com/print-management/prs\\_knowledge.htm](http://www.czsolution.com/print-management/prs_knowledge.htm)

<http://www.czsolution.com/print-management/userguide/PRSQuickStart.zip>

### **FAQ**

[http://www.czsolution.com/print-management/prs\\_faq.htm](http://www.czsolution.com/print-management/prs_faq.htm)